



FICHE TECHNIQUE POSE DE LA SONDÉ

Préparation du matériel et déroulement du soin

La préparation se fait :

- + avec des mains propres
- + sur un chariot à 2 étages préalablement désinfecté

MATÉRIEL STÉRILE

- + 1 pack sondage
- + 2 sachets de 5 grandes compresses
- + 1 monodose de gel anesthésique pour sondage masculin
- + 1 seringue de 10 cc
- + 1 sonde vésicale
- + 1 sac collecteur adapté à la durée du sondage
- + 1 paire de gants

MATÉRIEL NON STÉRILE

- + 1 sac poubelle fixé au guéridon
- + 1 vaporisateur de détergent-désinfectant
- + 1 bassin (femme) ou 1 alèse plastifiée (homme)
- + 1 support de sac
- + 1 solution antiseptique hydro-alcoolique
- + matériel nécessaire au lavage des mains si chambre non équipée
- + 2 paires de gants à usage unique
- + 10 compresses
- + 1 bande adhésive extensible (type MEFIX)
- + 1 serviette de toilette propre
- + 1 broc d'eau tiède
- + 1 savon et 1 solution aqueuse antiseptique de la même gamme :

Gamme polyvidone iodée

LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS
Bétadine scrub savon antiseptique
TOILETTE GENITALE
Bétadine scrub savon antiseptique
ANTISEPSIE
Bétadine gynécologique solution aqueuse antiseptique

Gamme chlorhexidine

LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS
Hibiscrub savon antiseptique
TOILETTE GENITALE
Bcytéal savon antiseptique
ANTISEPSIE
Hibidil 0.05 % solution aqueuse antiseptique

- Prévenir le malade
- Installer le malade en décubitus dorsal, dans un environnement propre

TOILETTE GÉNITALE ANTISEPTIQUE

- Avec des gants à usage unique non stériles
- À l'aide de compresses non stériles et du savon antiseptique
- Utiliser une compresse différente pour chaque site

CHANGEMENT DE GANTS A USAGE UNIQUE NON STÉRILES

ANTISEPSIE

- À l'aide de compresses stériles imprégnées d'antiseptique
- Utiliser une compresse différente pour chaque site
- Chez l'homme, injecter le gel anesthésique
- Laisser la dernière compresse sur le méat

LAVAGE ANTISEPTIQUE DES MAINS

PRÉPARATION DU MATÉRIEL STÉRILE

- Ouverture du pack sondage et des autres emballages de matériels stériles
- Désinfection des mains
- Enfilage des gants stériles
 - connection du sac à la sonde
 - adaptation de la seringue d'eau stérile à la sonde

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE DRAINAGE CLOS

- Mettre en place le champ fendu
- Enlever la compresse protégeant le site d'insertion avec la pince
- Chez la femme, lubrifier la sonde à l'eau stérile
- Introduire la sonde
- Gonfler le ballonnet puis retirer la sonde jusqu'à résistance du ballonnet
- Fixer la sonde
- Éliminer le matériel

C.H.R.A

Date de diffusion : 01/01/1998
Version : 01

GESTION DU SONDAGE URINAIRE CLOS

Rédigé par : [Groupe de travail](#)
Vérifié par : A. Charvier, M.C. Hume
Validé par : CLIN le 18/12/1997